


## MUTFAK ATIKLARINDAN EM KOMPOST YAPIMI İÇİN YÖNERGELER



1- Organik mutfak atıklarınızı küçük parçalar haline getiriniz. Küçük parçalar daha çabuk kompostlaşırlar!



2- Küçük parçalar haline getirdiğiniz mutfak atıklarınızın lavaboda ıslanmasını önleyiniz! Organik atıkların kompostlaşması için ideal nem oranı %30 ile %40 arasındadır. Normalde atıklar bu nem oranındadır. Ama ilave su ile ıslanırlarsa, nem oranı çok yükselir ve kompostlaşma olmaz!



3- Atıkları kovaya doldurmaya başlamadan önce kovanın dibine bir avuç EM Bukası serpiştirilir. EM Bukası fermantasyonun hızlı ve sağlıklı biçimde başlamasını sağlar.



4- Mutfak lavabosunun kenarında suyu drenaj edilmiş ve küçük parçalara kıyılmış atıklar kovaya dökülür. Eğer atıklar zaten kuruyorsa drenaj etmeye gerek kalmadan doğrudan kovaya boşaltılır.  
\* Aşağıdaki nota bakınız

Not: Kovanın içine üzerinde çok miktarda ve küçük delikler olan bir naylon torba koyarsanız, her türlü işlemi daha kolaylıkla yapabilirsiniz. Delikler çöp sularının ve havanın dışarı çıkabilmesi içindir.



5- Atıkları her ilave ettiğinizde, atıkların üzerine bir avuç dolusu (20-30 gram) Bukashi ilave etmeniz gerekmektedir. Yazın sıcak havalarda attığınız bukashi miktarını artırınız. Bukashi atmadığınız ya da gerekenden az attığınız takdirde çöpleriniz kokuşacaktır!



6- EM Bukashiyi atıkların üzerine attıktan sonra iyice karıştırınız. Karıştırdıktan sonra da çöplerin üst kısmını düzleştiriniz. Karıştırma ve düzleştirme işlemi için tahta spatula kaşık idealdir.



7- EM anaerobik olduğundan (havasız ortamda daha iyi işlediğinden ötürü) Bukashi ile karıştırdığınız atıkların üzerine spatula ile bastırarak içindeki havanın mümkün olduğunca çıkmasını sağlayınız.



8- Kovanın içinde çöp miktarı az iken, bir iç kapak kullanarak hem atıkların üzerine bastırabilir hem de bu iç kapak sayesinde atıkların havaya maruz kalmalarını önleyebilirsiniz. Havasız ortamda fermantasyon yoluyla kompost yaptığımızı unutmayınız!



9- Kovanın kapağını sıkıca kapatınız! Mutfağınızda çöpler çıktıkça, çöp kovanız dolana kadar 2 ile 8 arasındaki aşamaları tekrarlayınız.



10- Kovanın çeşmesinden çöp suyunu başka bir kabin içine drenaj ediniz! Bu çöp suyu sıvı gübredir. Bu sıvıyı 1/500 oranında suyla seyreltip bitkilerinizi sulayabilirsiniz ya da 1/100 oranında ılık suyla seyreltip lavabo, banyo ve tuvaletlerden dökerseniz, borularda tıkanıklık olmasını önlersiniz. Bu sıvı çabuk bozulur. Bu yüzden, bir günde kullanmanız gerekir. Kötü kokuyorsa bahçede kullanmayınız sadece tuvalete dökünüz.



11- Kovanız dolduğunda, kapağını kapatıp karanlık ve ılık bir yerde 1 ila 2 hafta bekletiniz.



12- Fermantasyona uğramış çöpünüz turşu gibi kokmaya başladığında, gübre olarak kullanıma hazır demektir. Dikeceğiniz çiçeklerde ve sebzelerde kullanıma hazırdır.